

Accéder à votre boîte mail Can'l depuis l'application Gmail de votre mobile.1. Début de la configuration2. Paramétrage en IMAP

3. Paramétrage en POP

DÉBUT DE LA CONFIGURATION

Étape 1. Ouvrir l'application Gmail



Ouvrez l'application Gmail sur votre appareil.

Étape 2. Allez dans Paramètres

- 1. Cliquez sur le **menu** dans le coin supérieur gauche pour ouvrir Paramètres.
- 2. Sélectionnez **Paramètres** dans le menu qui apparaît.

Étape 3. Cliquez sur Autre

Sélectionnez **Autre** comme compte que vous voulez configurer.

M

Configurer votre messagerie

G	Google
0	Outlook, Hotmail et Live
$\mathbf{\Sigma}$	Yahoo
E	Exchange et Office 365
Σ	Autre

Étape 4. Entrez votre adresse courriel

- 1. Saisissez l'adresse courriel que vous voulez configurer.
- 2. Sélectionnez Config. Manuelle.
- 3. Cliquez sur Suivant.



Ajouter votre adresse e-mail



CONTACTEZ-NOUS : Service Technique : (+687) 25 61 61 | hotline@canl.nc - Service commercial : (+687) 24 38 70 | info@canl.nc - www.canl.nc



PARAMÉTRAGE EN IMAP

Afin de paramétrer votre boite mail en IMAP, suivez les étapes précédentes "début de la configuration", et suivez les étapes ci-dessous.

Étape 1. Sélectionnez Personnel IMAP

Sélectionnez Personnel IMAP comme type de compte.

M	
test@canl.nc	
De quel type de compte s'agit-il ?	
Personnel (POP3)	
Personnel (IMAP)	

Étape 2. Entrez votre mot de passe

- 1. Tapez le **mot de passe** de votre courriel, celui que vous utilisez pour vous connecter à Webmail.
- 2. Cliquez sur Suivant.

M	
test@canl.nc	
Mot de passe	0
	SUIVANT 2

Étape 3. Entrez imap.canl.nc pour le serveur entrant

- 1. Tapez imap.canl.nc comme serveur entrant.
- 2. Cliquez sur Suivant.

Étape 4. Entrez smtp.canl.nc pour le serveur sortant

- 1. Entrez smtp.canl.nc pour le serveur sortant.
- 2. Cliquez sur Suivant.

M	M
Paramètres du serveur entrant	Paramètres du serveur sortant
Nom d'utilisateur test@canl.nc	Exiger une connexion
Mot de passe	Nom d'utilisateur test@canl.nc
1 Serveur iman canl nd	Mot de passe 💿 🗙
	Serveur SMTP smtp.canl.nc
SUIVANI	SUIVANT



PARAMÉTRAGE EN IMAP

Étape 5. Votre compte est prêt

- 1. **Choisissez un nom** pour votre boite mail. Les destinataires de vos courriels verront ce nom s'afficher.
- 2. Cliquez sur suivant.

Votre boite courriel s'ouvre et vous avez accès à vos mails.

Μ

Votre compte est configuré et votre messagerie est activée !





PARAMÉTRAGE EN POP

Afin de paramétrer votre boite mail en POP, suivez les étapes précédentes "début de la configuration", et suivez les étapes ci-dessous.

Étape 1. Sélectionnez POP3

Sélectionnez Personnel POP3 comme type de compte.

test@canl.nc	
De quel type de compte s'agit-il ?	
Personnel (POP3)	
Personnel (IMAP)	

Étape 2. Entrez votre mot de passe

- 1. Tapez le **mot de passe** de votre courriel, celui que vous utilisez pour vous connecter à Webmail.
- 2. Cliquez sur Suivant.



Étape 3. Entrez imap.canl.nc pour le serveur entrant

- 1. Tapez **pop.canl.nc** comme serveur entrant.
- 2. Cliquez sur Suivant.

Étape 4. Message sécurité

1. Cliquez sur Modifier les paramètres.





PARAMÉTRAGE EN POP



Changez le type de sécurité en sélectionnant Aucun.
 Cliquez sur Suivant.

M

Deux eleuter es compte accourt de changer de port	Paramètres du serveur entrant		
et/ou de type de sécurité.			
Nom d'utilisateur test@canl.nc			
Mot de passe			
Serveur pop.canl.nc			
Port 110			
Type de sécurité STARTTLS			
Supprimer les e-mails du serveur			
Si masangan suppr de boîte de récen	2		
	Nom d'utilisateur test@canl.nc Mot de passe 		

Étape 6. Votre compte est prêt

Type de sécurité Aucun

Sécurité de la messagerie non garantie Supprimer les e-mails du serveur

Votre compte est configuré et prêt à fonctionner !

Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre Service Technique par téléphone en composant le **25.61.61**, soit par courriel à l'adresse : **hotline@canl.nc**

CONTACTEZ-NOUS : Service Technique : (+687) 25 61 61 | hotline@canl.nc - Service commercial : (+687) 24 38 70 | info@canl.nc - www.canl.nc