

CONFIGURATION DU CLIENT MAIL SUR MOZILLA THUNDERBIRD



Cette méthode ne s'applique qu'aux adresses e-mails hébergées par Can'l.

Logiciel disponible gratuitement à partir du lien suivant :

https://www.thunderbird.net/fr/ 🍟

CONFIGURATION PRÉLIMINAIRE

Après avoir installé Mozilla Thunderbird et lancé le programme pour la première fois, vous verrez apparaître la fenêtre ci-dessous.

Si ce n'est pas le cas, accédez aux **Paramètres** (représentés par trois barres parallèles en haut à droite), sélectionnez **Nouveau** compte et choisissez l'option **Adresse e-mail existante.**

- 1. Dans le champ Votre compte complet, indiquez le nom sous lequel les e-mails seront envoyés. Vous pouvez y entrer votre adresse e-mail ou votre nom/ prénom.
- 2. Dans le champ Adresse e-mail, saisissez l'**adresse e-mail** que vous souhaitez configurer.
- 3. Dans le champ Mot de passe, entrez le mot de passe associé à l'adresse e-mail que vous avez renseignée précédemment.
- 4. Une fois tous les champs renseignés, cliquez sur **Configuration manuelle**.

X		D3	Rechercher CTRL + K		Q	= -			
A	•		🛛 Configuration	n du compte X					
	Configurez votre adresse e-mail existante Pour utiliser votre adresse e-mail actuelle, remplissez vos identifiants. Thunderbird recherchera automatiquement une configuration fonctionnelle et recommandée du serveur								
		Votre nom complet	1						
		test@canl.nc	9	0					
		Adresse e-mail	0		\sim	8			
1		test@canl.nc	2	0		P			
		Mot de passe			en en e				
			3	9	Stat A F	3h			
		Retenir le mot de p	asse		and all	5			
		Configuration manuelle	Annule Annule	er Continuer					
		Vos informations d'ide ordinateur.	ntification ne sont conservées que l	localement, sur votre					
ĝ									
4									



CONFIGURATION DU CLIENT MAIL SUR MOZILLA THUNDERBIRD

CONFIGURATION IMAP / SMTP

La configuration nécessaire pour l'envoi de courriels via IMAP est la suivante :

- 1. Pour le champ Nom d'hôte, indiquez : imap.canl.nc
- 2. Pour le champ Port, indiquez : **143** (indiqué par défaut)
- 3. Pour le champ Sécurité de la connexion sélectionnez **Aucun**
- 4. Pour le champ Méthode d'authentification, sélectionnez **Mot de passe normal**

SERVEUR ENTRANT		
Protocole :	IMAP	~
Nom d'hôte :	imap.canl.nc 1	
rort :	143 🔨 2	
écurité de la connexion :	Aucun 3	~
Aéthode l'authentification :	Mot de passe normal	4 ~
Nom d'utilisateur :	test@canl.nc	

La configuration nécessaire pour l'envoi de courriels via SMTP est la suivante :

- 5. Pour le champ Nom d'hôte, indiquez : smtp.canl.nc
- 6. Pour le champ Port, indiquez : 587
- 7. Pour le champ Sécurité de la connexion sélectionnez **Aucun**
- 8. Pour le champ Méthode d'authentification, sélectionnez **Mot de passe normal**
- 9. Cliquez sur Terminé.

Une fenêtre s'ouvre indiquant que les connexions

- 1. Cochez la case Je comprends les risques
- 2. Cliquez sur Confirmer.

ne sont pas chiffrées.

Une notification vous informera que votre compte a été créé avec succès. Cliquez sur **Terminer** pour accéder à votre boîte de réception.

Vous pouvez répéter ce processus pour configurer d'autres adresses e-mail.

Nom d'hôte :	smtp.canl.nc 5
Port :	587 🔨 🌀
Sécurité de la connexion :	Aucun 7 v
Méthode d'authentification :	Mot de passe normal 8 v
Nom d'utilisateur :	test@canl.nc





CONFIGURATION DU CLIENT MAIL SUR MOZILLA THUNDERBIRD

CONFIGURATION POP / SMTP

SERVEUR SORTANT

La configuration nécessaire pour l'envoi de courriels via POP est la suivante :

- 1. Pour le champ Nom d'hôte, indiquez : **pop.canl.nc**
- 2. Pour le champ Port, indiquez : **110** (indiqué par défaut)
- 3. Pour le champ Sécurité de la connexion sélectionnez **Aucun**
- 4. Pour le champ Méthode d'authentification, sélectionnez **Mot de passe normal**

Protocole :	POP3	~
Nom d'hôte :	pop.canl.nc	
Port :	110 🔶 2	
Sécurité de la connexion :	Aucun 3	~
Méthode d'authentification :	Mot de passe normal	4 ~
Nom d'utilisateur :	test@canl.nc	

La configuration nécessaire pour l'envoi de courriels via SMTP est la suivante :

- 5. Pour le champ Nom d'hôte, indiquez : **smtp.canl.nc**
- 6. Pour le champ Port, indiquez : 587
- 7. Pour le champ Sécurité de la connexion sélectionnez **Aucun**
- 8. Pour le champ Méthode d'authentification, sélectionnez **Mot de passe normal**
- 9. Cliquez sur Terminé.

 Nom d'hôte :
 smtp.canl.nc

 Port :
 587

 Sécurité de la connexion :
 Aucun

 Méthode d'authentification :
 Mot de passe normal

 Nom d'utilisateur :
 test@canl.nc

 Configuration avancée

 Retester

Une fenêtre s'ouvre indiquant que les connexions
ne sont pas chiffrées.

- 1. Cochez la case **Je comprends les risques**
- 2. Cliquez sur Confirmer.

Une notification vous informera que votre compte a été créé avec succès. Cliquez sur **Terminer** pour accéder à votre boîte de réception.



Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre Service Technique par téléphone en composant le **25.61.61**, soit par courriel à l'adresse : **hotline@canl.nc**

CONTACTEZ-NOUS : Service Technique : (+687) 25 61 61 | hotline@canl.nc - Service commercial : (+687) 24 38 70 | info@canl.nc - www.canl.nc